

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

124 А, В Платья •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 75 см.

Вам потребуется:


Платье А. Полиэстеровый креп 2,45–2,45–2,50–2,50–2,55 м шириной 135 см; подкладочная ткань 1,70 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Жаккардовая ткань лапе 2,35–2,35–2,40–2,40–2,45 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,70 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки 4 и 4А склеить по линиям соединения. На детали 4 метки-стрелки




А, В

складок вычерчены для размера 44. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить аналогично. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа (детали 3, 4 и 7) — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.



Раскрой:

Платье А, В

Из полиэстерового крепа/жаккардовой ткани лапе:

- | | |
|---|----|
| 1 Правая часть лифа переда | 1х |
| 2 Левая часть лифа переда | 1х |
| 3 Переднее полотнище юбки | 1х |
| 4 Верхнее переднее полотнище юбки | 1х |
| 5 Обтачка верхнего переднего полотнища юбки | 1х |
| 6 Лиф спинки | 2х |
| 7 Заднее полотнище юбки | 2х |
| 8 Бретель | 4х |

Из подкладочной ткани: детали 1, 2, 3, 6 и 7.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Платье А, В

■ На частях лифа переда стачать вытачки, глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, глубины продольных вытачек — к линиям середины переда. На частях лифа спинки и на полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки/переда.

■ На переднем полотнище юбки припуск по краю разреза срезать до ширины 7 мм, к метке разреза — плавной дугой. Припуск обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

■ На верхнем переднем полотнище юбки заложить складки в направлении меток-стрелок и заметать вдоль верхнего среза. Припуск на подгибку низа верхнего переднего полотнища обметать и заутюжить на изнаночную сторону, приметать к правому боковому срезу. Обтачку приколоть к левому срезу верхнего переднего полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву и отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Нижний конец обтачки подвернуть и пришить к подгибке низа. Внутренний срез обтачки пришить вручную незатянутыми стежками. Верхнее переднее полотнище юбки наложить на переднее полотнище юбки изнаночной стороной к лицевой стороне, открытые срезы сметать, правые боковые срезы — до метки разреза.

■ Левую часть лифа переда притачать к правой части лифа переда (контрольная метка 1), проложив строчку точно до линии середины переда, припуск по срезу горловины левой части лифа переда оставить свободным. Припуски шва заутюжить вниз. Правую часть лифа переда притачать к переднему полотнищу юбки (контрольная метка 2), закрепляя верхнее переднее полотнище юбки. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Части спинки притачать к задним полотнищам юбки. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.


■ На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, как на платье (без верхнего переднего полотнища юбки). Выполнить средний шов по спинке подкладки ниже метки разреза для потайной застежки на молнию. На перед и спинку подкладки припуски по срезам притачивания бретелей заутюжить на изнаночную сторону.

■ Перед подкладки приколоть к переду платья лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль среза горловины и срезов пройм, при этом строчку прервать у линии середины переда и припуски косого шва не закреплять. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подкладку настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Перед подкладки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.


Планы раскладки

Платье А

Полиэстеровый креп шириной 135 см, размеры 44–52



WEBKANTE



WEBKANTE

Платье В
Жаккардовая ткань лапе шириной 140 см
Размеры 44–52

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 1–5 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

■ Спинку подкладки приколоть к спинке платья лицевой стороной к лицевой стороне, средние срезы частей спинки подкладки отвернуть, не доходя по 5 мм до тесьмы потайной застежки-молнии, приколоть к срезам горловин спинки. Припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм. Подкладку настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Спинку подкладки и припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

■ Детали подкладки еще раз отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на платье и на подкладке, при этом в правом боковом шве ниже метки разреза заднее полотнище юбки притачать к верхнему переднему полотнищу юбки, не закрепляя обработанный край разреза переднего полотнища юбки. В правом боковом шве подкладки оставить открытым разрез. Припуски швов заутюжить на спинку. Припуски по краям разреза в правом боковом шве подкладки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Подкладку снова вложить в платье, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ По 2 детали каждой бретели сложить лицевыми сторонами, продольные срезы стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам. Бретель вывернуть и приутюжить. Концы бретелей приметать к срезам притачивания переда и спинки (контрольные метки 4 и 5), после примерки бретели притачать, не закрепляя подкладку. Припуски швов притачивания бретелей отвернуть на перед и спинку, заутюженные срезы подкладки пришить к припускам швов притачивания бретелей вручную.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками, также и на верхнем переднем полотнище. Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

